



Seekers

Tecnología en Rastreo Satelital



seekers-mexico.com.mx

Asignar Rutas de Circulación a Unidades



Su función es crear un horario en el cual deben circular las unidades para ciertos días de la semana o en una fecha específica por una ruta creada previamente en MT:

Asignar ruta

Unit ID	Fecha	Hora Inicio	Hora Termino	Ruta
156	Lunes	00:00	23:59	Ruta 01
157	Sabado	10:00	13:00	Ruta 01
26120				

Mostrar Rutas Asignada Eliminar

Create new routing:

Ruta:

Especificar día de la semana

Dia:

Fecha:

Hora: a:

Guardar Cancelar

- **Mostrar Rutas Asignadas.**

Lista las rutas y horarios existentes para la unidad seleccionada en el listado de la izquierda.

- **Eliminar.**

Elimina el horario seleccionado.

• **Guardar.**

Guarda el horario especificado de circulación por la ruta para la unidad seleccionada en el listado de la izquierda:

1. Seleccionar la unidad del panel de la izquierda
2. Especificar la Ruta del listado de Rutas (Estas son Geo-Cercas tipo ROU creadas previamente en MT)
3. Especificar el día, existen 2 opciones:
 - a. **Opción 1:** Activar la opción de “Especificar día de la semana” para habilitar el listado de días y seleccionar el día de la semana (Lunes, Martes, etc.) en que el camión deberá circular por la ruta, con esto se quedara programado para circular por esa ruta todos los Lunes, Martes o el día que se especificó.
 - b. **Opción 2:** Especificar en el campo de “Fecha” la fecha única en que el camión debe circular por la ruta seleccionada, como pueden ver esta programación solo aplicara para ese día y jamás se repetirá.
4. Especificar el horario permitido de circulación para el día seleccionado, si es todo el día especificar de 12:00 AM a 11:59 PM
5. Dar click en “Guardar”

• **Cancelar.**

Cierra la pantalla.

• **Alarmas.**

Cuando una unidad salga de ruta y este dentro de un horario programado, el sistema automáticamente envía una alarma a pantalla, envía alarma al celular y correo electrónico configurado en la ventana de alarmas.

No envía alarmas si un camión sale de la ruta en un horario no programado, sólo cuando se salga de ruta dentro de un horario programado previamente.

Nota: No hay que activar nada en la ventana de alarmas para que se activen las salidas de ruta programadas, ya que con sólo programar los horarios se activan las alarmas de salida de ruta.